

## Ansteuerung des PdfGrabber 8.0 über Kommandozeile

PdfGrabber stellt ab der Professional-Version die folgenden Kommandozeilenparameter zur Verfügung:

`/LANGID 1031`

Auswahl der Programmiersprache Deutsch, alternativ:

`/LANGID 1033 (English)`

`/LANGID 1036 (Francais)`

`/profile ["profilename"]`

Für die Bearbeitung wird das über den Profilnamen angegebenen Profil verwendet.

Beachten Sie, dass Profilnamen nicht immer eindeutig sind, z.B. wird der Profilname „Fliesstext“ für die Exportformate Word und Text (also mehrfach) verwendet.

`/profileid ["Index"]`

Für die Profilauswahl kann auch der Index des jeweiligen Profils verwendet werden. Der Index sollte immer dann verwendet werden, wenn der Export durch ein mitgeliefertes Standardprofil durchgeführt werden soll, dessen Profilname nicht eindeutig ist, z.B. wird der Profilname „Fliesstext“ für die Exportformate Word und Text (also mehrfach) verwendet. Die Zuordnung von Standardprofil zu Index befindet sich am Ende dieser Datei.

Hinweis:

Wenn weder Profilname noch Profilindex angegeben ist, wird das zuletzt ausgewählte bzw. aktuelle Profil verwendet.

`/S oder /SILENT`

Bearbeitet die angegebene Datei im Silent-Modus. PdfGrabber exportiert die Datei im Hintergrund und wird abschließend wieder beendet.

`/Close`

PdfGrabber exportiert die Datei und wird abschließend wieder beendet.

`/show`

Öffnet die exportierten Dokumente nach erfolgreichen Export.

`/pages ["Seitenbereich"]`

Exportiert die angegebenen Seiten/Seitenbereiche, z.B. `/pages "1,3-5;12"`. Bei Angabe des Wertes „even“ werden alle Seiten mit geraden Seitenzahlen exportiert, bei Angabe von „odd“ alle Seiten mit ungeraden Seitenzahlen. Alle Angaben von Seitenzahlen beziehen sich dabei auf die Dokumentseiten.

`/pass ["password"]`

Erlaubt die Angabe eines Kennwortes, sofern dies zum Öffnen bzw. Exportieren der PDF Datei notwendig ist.

`/output ["Verzeichnis"]`

Speichert die exportierten Dateien im angegebenen Verzeichnis anstelle des vom Profil vorgegebenen Ordners.

`/outfilename ["Dateiname"]`

Speichert die exportierte Datei unter dem angegebenen Dateinamen. Damit kann der Ausgabe-Dateiname abweichend vom Original PDF Dateinamen bestimmt werden.

Speichert die exportierten Dateien bei Angabe eines kompletten Verzeichnispfades im angegebenen Verzeichnis anstelle des vom Profil vorgegebenen Ordners.

`/move ["Verzeichnis"]`

Verschiebt die verarbeitete PDF-Datei in das angegebene Verzeichnis.

Sie können die Parameter auch mit der Demoversion testen

**Beispiel:**

Geben Sie in der Windows-Eingabeaufforderung (cmd.exe) einfach

```
„C:\Programme (x86)\PixelPlanet\PdfGrabber 8.0\PdfGrabber.exe“ /profile ["profilename"]  
["filename"]
```

ein.

["profilename"] ersetzen Sie durch den gewünschten Profilnamen, ["filename"] durch das zu exportierende Dokument ("Pfad + Name").

Sofern in dieser Anleitung Parameterwerte in Anführungszeichen ("...") gesetzt wurden, gilt: Die Verwendung ist nicht zwingend erforderlich, wird jedoch empfohlen. Durch die generelle Verwendung wird zum Beispiel das häufig auftretende Problem vermieden, dass ein Dateipfad Leerzeichen enthält und aus diesem Grund nicht als ein zusammenhängender Parameter erkannt wird. Die Parameterbezeichner selbst mit vorangestellten ,/' (also zum Beispiel der Parameter /profileid ) dürfen nicht in Anführungszeichen gesetzt werden.

Zusätzlich bietet der PdfGrabber eine COM-Schnittstelle, die aus verschiedenen Entwicklungsumgebungen wie z.B. Visual-Basic angesteuert werden kann.

Ferner können Sie ab der Professional-Version die Funktion 'Überwacher Ordner' nutzen, um die Exportfunktion des PdfGrabber durch eine Externe Anwendung anzusteuern. Hierbei kann zu jedem Profil ein Ordner definiert werden, der vom PdfGrabber überwacht wird. Sofern PdfGrabber gestartet ist, wird nach Abspeichern einer PDF-Datei in diesem Ordner automatisch die Exportfunktion des PdfGrabber mit dem verwendeten Profil angestoßen. Angaben zu dieser Funktion können Sie in den Optionen machen.

Übersicht bezüglich mit PdfGrabber 8.0 mitgelieferter Standardprofile und zugehörigem Profil-Index:

Profile-ID	Ausgabeformat (Vorgabe)	Profilname	Profilname bis PdfGrabber 6.0	Kommentar bei Änderungen
0	Word (*.docx)	Gute Bearbeitbarkeit (Ausrichtung per Tabulatoren)	Universell (Gesamtstruktur)	
1	Word (*.docx)	Genaues Layout (Ausrichtung per Textkästen)		bis PdfGrabber 6.0: Profile-ID 7
2	Word (*.docx)	Mehrspaltige Dokumente		bis PdfGrabber 6.0: Profile-ID 8
3	Word (*.docx)	Fliesstextausgabe		bis PdfGrabber 6.0: Profile-ID 9
4	Word (*.docx)	Texterkennung mit OCR (gescannte Dokumente)		
5	RTF (*.rtf)	Textbasiert RTF (Tabulatoren)	Textbasiert (Tabulatoren)	Keine Sichtbarkeit in Programmoberfläche, aus Kompatibilitätsgründen mit früheren Versionen enthalten, empfohlen wird Verwendung von ‚Word‘
6	RTF (*.rtf)	Layoutbasiert RTF (Textkästen)	Layoutbasiert (Textkästen)	
7	RTF (*.rtf)	Mehrspaltig RTF	Mehrspaltig	
8	RTF (*.rtf)	Fliesstext RTF	Fliesstext	
9	Excel (*.xlsx)	Gute Bearbeitbarkeit		
10	Excel (*.xls)	Genaues Layout (viele Spalten)		
11	Excel (*.xls)	Textbasiert (wenig Spalten)		
12	PowerPoint (*.ppt)	Präsentation		
13	PowerPoint (*.pps)	Pack & Go Präsentation (OLE)		
14	DXF (*.dxf)	Kompatibel zu AutoCAD 2000 oder höher (R15, R18)		
15	DXF (*.dxf)	Kompatibel zu AutoCad (R12)		
16	Bilder (*.tif)	Einzelseiten als Rastergrafik	Ganze Seite als Bild	
17	Bilder (*.svg)	Einzelseiten als Vektorgrafik		ab PdfGrabber 7.0
18	Bilder (*.jpg)	Enthaltene Bilder exportieren		
19	Bilder (*.tif)	Gesamtes Dokument als TIFF	Gesamtes PDF als TIFF	
20	HTML (*.html)	HTML 4.01		
21	HTML (*.xhtml)	XHTML		
22	HTML (*.html)	HTML 5		Neues Profil
23	HTML (*.epub)	EPUB (EBook)		ab PdfGrabber 7.0
24	Text (*.txt)	Mit Layout (Ausrichtung per Leerzeichen)		
25	Text (*.txt)	Fliesstextausgabe (Keine Ausrichtung)		
26	Text (*.txt)	Texterkennung mit OCR		
27	XML (*.xml)	Universell (Gesamtstruktur)	Standard	